

## Gönnerbändeli-Programmierung leicht gemacht

1. Auf Seite [www.123smartsport.com](http://www.123smartsport.com) gehen.
2. In der Sparte „Download“ die „TW2/H5S\_software“ runterladen.
3. Heruntergeladene Datei (rar-Format) mit „WinRar“ öffnen bzw. entpacken. Sollte „WinRar“ nicht auf dem PC installiert sein, dann muss „WinRar“ (off. Windows-Programm) zuerst installiert werden:

<http://www.computerbild.de/download/WinRAR-32-Bit-5122.html>

Das Programm kann gratis über den obigen Link heruntergeladen werden. Dazu auf den roten Knopf „Download“ klicken.

4. Entpackte Datei mit dem Namen „Pedometer\_HID.exe“ wird im „WinRar“ angezeigt (siehe Abb. 1)



Abb. 1)

5. Datei mit dem Cursor auf den Desktop ziehen. Dadurch wird eine Programm-Verknüpfung (grünes Piktogramm in Abb. 2) mit dem Namen „Pedometer\_HID.exe“ auf dem Desktop erstellt. Es kann vorkommen, dass eine 2. Verknüpfung mit dem Namen „Pedometer\_HID.INI“ erstellt wird (weisses Piktogramm mit Zahnrad in Abb. 2). Dies kann ignoriert werden und stört nicht weiter.




Abb 2.)

6. „Grünes“ Programm öffnen. Hierbei kann es vorkommen, dass das Antivirus-Programm eine Warnmeldung durchgibt. Diese wird ignoriert und das Programm geöffnet.
7. Bändeli beim USB-Anschluss einstecken und auf dieses Bändeli ein neues Profil erstellen
8. Unter „Persönliche Einstellungen“ kann eine individuelle Nachricht eingeschrieben werden. Ausserdem kann man im Feld mit den Kreisen verschiedene Formen zeichnen, die das Bändeli dann auch wiedergibt. Zum Abschluss auf den Knopf „Speichern“ klicken und es ist fertig „programmiert“.
9. Bändeli ausstecken und persönlichen Lauf-Leucht-Text genießen.